



# メールの設定 (Windows 7)

Windows Live メールの設定を例にご説明いたします。



- 1 .Windows Live ダウンロードサイトから「Windows Live メール」を取得してインストールします。  
「スタート」「はじめに」の順にクリックします。


「はじめに」を削除してしまった方は、コントロールパネルから起動してください。また、Windows Live メールをインストール済みの方は、『6.「Windows Live メール」を起動します。』へお進みください。



- 2 .「はじめに」ウインドウが表示されます。  
アイコンの一覧から「Windows Live おすすめパックのダウンロード」を選択して「Windows Live おすすめパックをダウンロードします」をクリックします。



- 3 . Web ブラウザが起動され、Windows Live ダウンロードサイトが表示されます。  
「今すぐダウンロード」をクリックします。




4. 「ファイルのダウンロード・セキュリティの警告」ウインドウが表示されます。  
「実行」をクリックします。




5. 「Windows Live」ウインドウが表示されます。  
「メール」を選択して「インストール」をクリックします。指示に従ってインストール作業を行ってください。


6. 「Windows Live メール」を起動します。



7. 画面上の「メニュー」「メニューバーの表示」の順にクリックしてメニューバーを表示させます。




8. 画面上の「ツール」メニューから「アカウント」をクリックします。




9. 「アカウント」ウインドウが表示されます。

「追加」をクリックします。



10. 「アカウントの追加」ウィンドウが表示されます。


「電子メールアカウント」を選択して、「次へ」をクリックします。



11. 「電子メールアカウントを追加する」ウィンドウ(1ページ目)が表示されます。

「インターネット接続サービス登録確認書」に記載されたお客様の「メールアドレス」を「電子メールアドレス」欄に、「パスワード」を「パスワード」欄に入力します。また、メールアドレスの表示名(名前や愛称など)を自由に入力し「次へ」をクリックします。

パスワードは大小文字を区別して入力します。




12. 「電子メールアカウントを追加する」ウィンドウ(2ページ目)が表示されます。

受信メールサーバーの種類は"POP3"を選択します。「インターネット接続サービス登録確認書」に記載されたお客様の「受信用(POP)サーバー」を「受信サーバー」欄に、「アカウント」を「ログインID」欄に、「送信(SMTP)サーバー」を「送信サーバー」欄に入力し「次へ」をクリックします。

受信メールサーバー：mail.nactv.ne.jp  
または：mail.nactv-s.ne.jp

送信メールサーバー：mail.nactv.ne.jp  
または：mail.nactv-s.ne.jp



13. 「電子メールアカウントを追加する」ウインドウ(3ページ目)が表示されます。  
「完了」をクリックしてください。



14. 「アカウント」ウインドウが表示されます。  
「閉じる」をクリックして設定は終了です。

電子メールの設定が正しいかどうか確認のため、自分のメールアドレス宛にメールを送ってみましょう。うまく受信することができたら、正しく設定できたということです。エラー表示が出た場合は、何らかの入力ミスが考えられるので、もう一度設定をご確認ください。