インターネット接続の設定 (WindowsXP)

インターネット接続の設定をします。



1.「スタート」 「設定」 「コント ロールパネル」の順にクリックしま す。





 2.「ネットワークとインターネット接 続」をクリックします。

(クラシック表示の場合、画面が 異なりますので、画面左うえ「カ テゴリの表示に切り替える」(「ク ラシック表示に切り替える」の部 分)をクリックし、本画面を表示 します。

「ネットワーク接続」をクリックします。



4 .「新しい接続を作成する」をクリッ クします。

 「新しい接続ウィザード」ウインド ウが表示されます。
 「次へ」をクリックします。

6.「インターネットに接続する」を選 択します。

「次へ」をクリックします。

7.「接続を手動でセットアップする」 を選択します。 「次へ」をクリックします。





8.「常にアクティブな広帯域接続を使用して接続する」を選択します。

「次へ」をクリックします。

9.「完了」をクリックします。

「新しい接続ウィザード」ウイン ドウを閉じて、「ネットワーク接続」 画面のままお待ちください。

IP アドレス及び DNS サーバのアドレスが「自動的に取得する」設定になっているか 確認します。(通常、特別な設定をしていなければ、初期設定は「自動的に取得する」 になっています。)



10.「ローカルエリア接続」を右クリ ックし、「プロパティ」をクリックし ます。



11 . インターネットプロトコル (TCP/IP)が青く反転し、選択され ていることを確認した後、「プロパ ティ」をクリックします。

インターネット プロトコル (TCP/IP)のプロパ	जन 🛛 💽 🔀
全般(代替の構成)	
ネットワークでこの機能がサポートされている場合 きます。サポートされていない場合は、ネットワー てください。	は、IP 設定を自動的に取得することがで り管理者に適切な IP 設定を問い合わせ
◎P アドレスを自動的に取得する(Q)	
 〇 次の IP アドレスを使う(S): ー アドレスの 	
サブネットマスク(山)	
デフォルト ゲートウェイ (<u>D</u>):	
ODNS サーバーのアドレスを自動的に取得	する(<u>B</u>)
○ 次の DNS サーバーのアドレスを使う(E):	
187 DNG 1-11-10-	
	■詳細設定 🖤



12.「IP アドレスを自動的に取得する」 にチェックがついているか確認しま す。

「DNSサーバのアドレスを自動的に 取得する」にチェックがついている か確認します。

「OK」をクリックします。 11の画面に戻ります。「OK」を クリックします。

13.右上の×をクリックし、「ネット ワーク接続」画面を閉じます。

引き続き、Web ブラウザの設定を行います。 P14以降のWeb ブラウザの設定へお進みください。