電子メールの設定(Mac)

Mac メールの設定を MacOS X Mail を例にご説明いたします。

1.「Dock」から「Mail」を起動します。



以下のとおり入力して、「OK」ボタンを押します。		
氏名	ご自分のお名前や愛称など	
メールアドレス	メールアドレスを入力してください。	
受信用メールサーバ	「 受信用(POP)メールサーバー名 」を入力し	
	てください。	
	mail.nactv.ne.jp あるいは	
	mail.nactv-s.ne.jp	
メールサーバの種類	「POP」を選択して下さい	
ユーザ名	メール設定情報に記載された「 アカウン	
	ト」を入力してください。	
パスワード	メール設定情報に記載された「 パスワー	
	ド を入力して下さい。パスワードは大小	
	文字を区別して入力します。	
送信用メールサーバ	「 送信メールサーバー名 」を入力してくださ	
	61.	
	mail.nactv.ne.jp あるいは	
	mail.nactv-s.ne.ip	

2.「ようこそ Mail ヘ」ウィンドウが表示されますので、

記載される内容については、「インターネット接続サー ビス登録確認書」をご参照ください。



- ● メールボックスの読み込み

 メールボックスの読み込み
 メールボックスの読み込み
 メールボックスの読み込み
 メールボックスの時み込み
 メールボックスの時み込み

 しいていないのでは、
 Entourage
 Outlook Express
 クラリスメール (2.0v3)
 Netscape (4.0 以降)
 Eudora
 Mail for Mac OS X
 欄欄 mbox ファイル
- 3.「メールボックスの読み込み」ウィンドウが表示されますので別のメールソフトのデータを読み込む場合は、「はい」をクリックします。(このパソコンで始めてメールの設定を行う場合は「いいえ」ボタンを押します。)
- 4.3.で「はい」ボタンを押したときは、今まで使って いたメールソフトを選択します。

5.メールデータ取り込みが終了すれば設定は完了です。

Mac メールの設定を Outlook Express 5 を例にご説明いたします。

1 .Outlook Express5 を起動します。画面上の「ツール」メニューから「アカウント」を選択します。



アカウント設定アシスタント 日		
インターネット電子メールアドレス		
電子メールのアドレスは、ほかのユーザーがあなたに電子メールを送信するために 使います。		
 ●すざに持っている電子メール アドレスを使う 電子メール アドレス: 		
例:someone@microsoft.com		
♀ 新しい Hotmail のアカウントを申し込む		
右向きの矢印をクリックして進んでください。		
アカウントを手動で設定する		

4.「インターネット電子メールアドレス」ウイ ンドウが表示されます。

「電子メールアドレス」欄に「インターネ ット接続サービス登録確認書」に記載された お客様の電子メールアドレスを入力して、右 向き矢印をクリックします。

アカウント設定アシスタント	
電子メール サーバー名	
	2 - → h
モーメールにはさまさまな通信手段があります。 立転しているイン サービス プロバイダの、電子メール サーバーの種類を選んざくださ ほとんどのプロバイダで POP サーバーが使用されています。	い。現在、
電子メール サーバーの種類:	
受信メール (POP. IMAP) サーバー・	
<u> 送信マール(SMTP)サーバー・</u>	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
石川さの大中をソリックして述んてくたさい。 アカウントを手動で設定する	₹ 3

アカウント設定アシスタント

ご利用のインターネット サービス プロバイダから通知された、アカウント ID と

参考:アカウント ID は、電子メール アドレ

スとは異なります。通常、電子メール アドレ スのアット マーク (@)の前の部分です。

参考:新著メールを確認する際にパスワード の入力を省略する場合は、上のチェックボッ

☑ パスワードを保存する

クスをオンにします。

E

E

4 4

Þ

インターネット メール ログオン

パスワードを入力してください。

アカウント ID: ******

パスワード: •••••••

右向きの矢印をクリックして進んでください。

アカウントを手動で設定する

5.以下のとおり入力して、右向き矢印をクリ ックします。

名称	内容
メールサーバーの種類	「POP」を選択して下さい
受信用メールサーバー	受信メールサーバー名を入力して
	ください。
	mail.nactv.ne.jp あるいは
	mail.nactv-s.ne.jp
送信用メールサーバー	送信メールサーバー名を入力して
	ください。
	mail.nactv.ne.jp あるいは
	mail.nactv-s.ne.jp

記載されている内容については、「インターネット接続サービス登録確認書」をご参照ください。

 インターネットメールログオン」ウイン ドウが表示されます。

「インターネット接続サービス登録確認 書」に記載されているメール設定情報のうち 「アカウント」を「アカウントID」欄に、「パ スワード」を「パスワード」欄に入力し右向 き矢印を押します。

大文字小文字を区別して入力します。



7.「アカウント名」(任意の名称)を入力し、 「完了」をクリックします。

8.メールデータ取り込みが終了すれば設定は完了です。