Windows8 メールの設定(メールアプリ)

Windows 8標準のメールアプリの初期設定をご説明します



(1)「スタート画面」にて左上 の①「メール」をクリックし ます。



(2)メール画面が表示されま す。

①「設定ですべてを表示」を クリックします。

| | 🕙 アカウントの追加 🎽 | | |
|-------------------|---|--|--|
| | Outlook.com Outlook.com, Hotmail.com, Live.c | | |
| メール | Exchange Exchange、Office 365 (組織向け) | Exchange Exchange、Office 365 (組織向け) | |
| ・ ・・ メール アカウントの追加 | Google _{接続} | | |
| Outlook.com | その他のアカウント 投続 |) | |
| Exchange | Yahoo! JAPAN 接続 ⑥ | | |
| Google | | | |
| Yahoo! JAPAN | | | |
| (設定)ですべて表示 | | | |

(3)「アカウントの追加」が表 示されます。 1 「その他のアカウント」を クリックします。

| J_11. | | (4) |
|--|---------------|----------------------------------|
| メール アカウントの追加 | | 「IMAP」をクリック |
| アカウントの種類をお選びください。 | | します。 |
| Exchange ActiveSync (EAS) IMAP メールで使用できる他のアカウントの種類について確認する。 (2) | キ ャンセル | <mark>②</mark> 「接続」をクリック します。 |
| その他のアカウントの追加 | | (5)「その他のアカウン |

 (5)「その他のアカウントの追加」が表示されます。
 ①「詳細なまニ」 たりしゅり

 「詳細を表示」をクリック します。

| その他のアカウントの追加 | | \geq |
|-------------------------|------------|---------|
| | | |
| メール アドレス | | |
| sample01@nactv.ne.jp | | |
| ユーザー名 | 6 | |
| cld63174ml3 | | |
| パスワード | 6 | |
| •••• | J 3 | |
| 受信 (IMAP) メール サーバー | 6 | #-12 |
| mail.nactv.ne.jp | <u> </u> | 1436 |
| ── 受信サーバーは SSL が必要 | | |
| 送信 (SMTP) メール サーバー | | #-1 |
| mail.nactv.ne.jp | Ø | 587 6 |
| ── 送信サーバーは SSL が必要 | j® | |
| ✔ 送信サーバーは認証が必要 | ש ך | |
| ✔ メールの送信と受信で同じユーザー名とパスワ | | |
| 詳細を表示しない | - ®§ 12 | |
| | ® | |
| | 接線 | キャンセル |

(4)「インターネット接続サー ビス登録確認書」を用意して 下さい。無ければ再発行しま す。

確認書の「電子メールアドレ ス」を①に、「ログオンユー ザ名」を②に入力します。 「パスワード」を③に入力し

ます。<mark>④~⑪</mark>は左記のとおり 入力します

ただしメールアドレスが xxxxx@nactv-s. ne, jp の場合 ④と⑦は

「mail.nactv-s.ne.jp」と 入力します。 ① 「接続」をクリックします。



これでメールが送受信できる 状態になりました。

メールの送受信やその他の操作についてはヘルプやインターネット、参考本等 を参考に操作をお願いします。

参考例

メールアプリとは

http://www.fmworld.net/cs/azbyclub/qanavi/jsp/qacontents.jsp?PID=2109-8156#c ase1

アドレス帳の使い方

http://www.pc-memo.info/windows8/666/

以上